TP Serveur de fichier et d'impression :

Introduction :

Dans ce Tp nous allons réaliser a l'aide d'hyper V deux VM différentes. Une contenant le Serveur de fichier et l'autre contenant le Serveur d'impression qui tournerons tous les deux sur du Windows Server 2022. Notre objectif sera de créer des dossiers partager dans le Serveur de fichier et de limiter l'accès à ces dossiers, que aux utilisateurs aillant le droits d'y accéder. Pour le Serveur d'impression ça sera de partager l'imprimante a tous le monde ainsi que de la déployer automatiquement.

Partie Serveur d'impression :

(Avant de commencer les paramètres lier au serveur d'impression, commencer par faire les paramètres de la machine)

Pour commencer pour le serveur d'impression, Nous allons installé le rôle « Services d'impression et de numérisation de documents »

Rôles	
Attestation d'intégrité de l'appareil	$^{\wedge}$
Hyper-V	
Serveur de télécopie	
Serveur DHCP	
Serveur DNS	
Serveur Web (IIS)	
Service Guardian hôte	
Services AD DS	
Services AD LDS (Active Directory Lightweight Dire	
Services AD RMS (Active Directory Rights Manager	
Services Bureau à distance	
Services d'activation en volume	
Services d'impression et de numérisation de docur	
Convisor do cortificate Activo Directory	

En rôle du Serveur on prendra « Serveur d'impression »

Services d'impression et de numérisation de document Serveur d'impression

Après avoir cocher les cases cité précédemment notre rôle devrait s'installer puis le pc redémarrera

Maintenant que notre rôle d'impression a été ajoutez, nous pouvons voir que dans les outils d'administration. Il y a un nouvel outil nommer « gestion de l'impression ».

🚏 Éditeur du Registre	08/05/2021 10:14	Raccourci	2 Ko
🔚 Gestion de l'impression	08/05/2021 10:15	Raccourci	2 Ko
All war and a second se	00/05/2024 40 44	n ·	2.17

Dans l'outil gestion de l'impression, nous y trouverons « imprimantes » c'est dans cela que nous allons créer une nouvelle imprimantes fictive.



🖶 Assistant Installation d'imprimante réseau

Pour en ajoutez une il vas d'abord falloir créer un port fictif (ou bien utiliser un port déjà créer) que l'on nommera « TestPort »

 \times

Installation de l'imprimante Choisissez une méthode d'installation.				
O Rechercher les imprimantes du réseau				
○ Ajouter une imprimante IPP, TCP/IP ou des se	rvices Web par adresse IP	ou nom d'hôte		
O Ajouter une nouvelle imprimante via un port existant :	LPT1: (Port imprimante	2)	\sim	
Créer un autre port et ajouter une nouvelle imprimante :	Local Port		\sim	
		< Précédent	Suivant >	Annuler
Nom du port		×		
Entrez un nom de po TestPort	ort :	OK Annuler		

Ensuite on installeras un nouveau pilote, on prendra au hasard une des imprimantes proposer.

🔿 Utiliser le	pilote d'imprimante sélec	tionné par l'Assistant	
Dilata			
Pilote			
🔾 Utiliser u	pilote d'imprimante exis	tant sur l'ordinateur	
Micros	oft Print To PDF		

Dans notre cas, ce seras « Generic IBM Graphics 9pi » Que l'on renommera en « ImprimantePartage »

Choisissez l'imprimante dans la liste. Cliquez sur Windows Update pour voir d'autres modèles.					
Pour installer le pilote à partir d'un CD d'installation, cliquez sur Disque fourni.					
ant	Imprimantes	^			
c	Generic / Text Only				
soft	🕞 Generic IBM Graphics 9pin				
	🔄 Generic IBM Graphics 9pin wide				
	MS Publisher Color Printer	~			
	Choisissez l'imprimante dan Pour installer le pilote à part ant c soft	Choisissez l'imprimante dans la liste. Cliquez sur Windows Update pour voir d'autres mode Pour installer le pilote à partir d'un CD d'installation, cliquez sur Disque fourni. ant c soft Generic / Text Only Generic IBM Graphics 9pin Generic IBM Graphics 9pin wide MS Publisher Color Printer MS Publisher Color Printer			

Ce pilote a été signé numériquement.

Х

Disque fourni...

Nom de l'imprimante et paramètres de partage

🖶 Assistant Installation d'imprimante réseau

Vous pouvez donner un nom convivial à l'imprimante et spécifier si elle peut être utilisée par d'autres personnes.

Windows Update

om de l'imprimante :	ImprimantePartage	
Partager cette impri	mante	
Nom du partage :	Generic IBM Graphics 9pin	
Emplacement :		
Commentaire :		
		< Précédent Suivant > A

Notre imprimante a bien été créer, a présent dans les propriétés de l'imprimante, dans l'onglet « avancé » puis « impression par défaut » on peut si l'on veut, faire nos paramètre d'impression.

🖶 Propriétés de Imprin	nantePartage		×	Generic IBM Graphics 9pin 10.0.20348.1 Type 4 Imprimant	tes
Gestion des couleurs	Sécurité	Paramètres du	périphérique	lmprimantePartage Paramètres par défaut de l'impression	×
Général	Partage	Ports	Avancé	Disposition Papier/qualité	
Toujours disponible Disponible de Priorité : 1 Pilote : Generic	00:00	à 00:00 ∨ No	uveau pilote	Orientation: Portrait Ordre des pages: Première à dernière	
 Spouler les docume Lancer l'impression Commencer l'imp Imprimer directeme 	ents pour que l'impressi on après la mise en spo pression immédiateme ent sur l'imprimante	ion se termine plus v uleur de la dernière p nt	ite Dage	Format de page Pages par feuille 1 Traçage des bordures	
Conserver les docur Imprimer d'abord le Conserver les docur Activer les fonction	ments non conformes es documents dans le sj ments imprimés nalités d'impression av Processeur d'imp	pouleur ancées pression Page d	le séparation	Avancé	
	0	K Annuler	Appliquer	OK Annuler Appliquer	1

Dans notre cas nous n'allons pas y toucher pour le moment mais nous allons aller dans l'onglet partage qui est celui qui nous intéresse, on y cochera « partager cette imprimante » et « lister dans l'annuaire » ce qui nous permettra de retrouver notre imprimante dans active directory.

🖶 Propriétés de ImprimantePartage

Gestion des coule	eurs	Sécurité	F	aramètres du pé	hiphérique
Général	Parta	ige	Ports		Avancé
S Vous por connect ordinate	uvez partage és à votre ré: ur est en vei	er cette imp seau. L'imp lle ou éteir	primante av primante ne ht.	ec les utilisateu sera pas dispo	ırs nible si l'
Partager cet	te impriman	ite			
Nom de partage	:: [Impriman	tePartage		
🗹 Rendu des t	ravaux d'imj	pression su	ır les ordinat	teurs clients	
Lister dans l	annuaire				
Pilotes Si cette imprim de Windows, v supplémentain pilote d'imprin	aante est par ous devrez p es, afin que nante lorsqu	tagée avec oeut-être ir les utilisate 'ils s'y con	: des utilisat Installer des p eurs n'aient nectent. Pilotes	eurs d'autres v pilotes pas à recherch supplémentai	ersions er le res
			ОК	Annuler	Appliquer

La prochaine étape et de rajouter de la sécurité, pour cela nous allons définir qui a le droit d'imprimer sur cette imprimante. Pour cela nous allons supprimer « tout le monde » et ajoutez « utilisateurs du domaine »

Gestion des couleurs	Sécurité	Paramètres du périphérique
Noms de groupes ou d'utilisateur	rs :	
TOUS LES PACKAGES D'	APPLICATION	
🔜 S-1-15-3-1024-4044835139	-2658482041-31279	73164-329287231-3865880861-19
& CREATEUR PROPRIETAI	RE	
& Administrateur (SRV-V-IMP)	R-LG\Administrateur)	
& Administrateurs (SRV-V-IMF	R-LG\Administrateur	s)
🚨 Utilisateurs du domaine (pol	ogne\Utilisateurs du	domaine)
		Ajouter Supprimer

Dans les autorisations on leurs laisseras imprimer car c'est suffisant

Autorisations pour Utilisateurs du domaine	Autoriser	Refuser	
Imprimer Gérer cette imprimante Gestion des documents Autorisations spéciales			

Notre imprimante est bien paramétrer maintenant il nous reste plus qu'a faire les GPO du coter du serveur AD.

Pour cela nous allons aller dans le gestionnaire des stratégie de groupe et nous créons une nouvelle stratégie nommer « deploiementimprimante »



On modifie la stratégie puis on vas dans « Configuration utilisateur/Préférence/Paramètres du Panneau de configuration/ imprimantes »



On va choisir une nouvelle imprimante partagé

<u> Imprimant</u>	es			ereen (e)	10, 10, 202	pologi lo io
Traitement en cours	Nom Aucun élén	Ordre Action	n u.			
		Nouveau Toutes les tâches	>	Impri Impri Impri	imante partagée imante TCP/IP imante locale	
Description (a)		Affichage	>			
Aucune strategie selectionnee		Réorganiser les icônes Aligner les icônes	>			
		Aide				
Préférences (Étendu) Standard /	<		>			
Preferences / Etendu / Standard /						

Comme action on choisira « mettre a jour », pour le chemin de partage nous retrouverons l'imprimante que l'on a décidé de partager et on la définira en tant « qu'imprimante par défaut » « seulement s'il n'existe pas d'imprimante local ».

Nouvelles propriétés d'Imprimante partagée X	🖉 🕼 Rechercher Recherche personnalisée — 🗆	\times
Général Commun Action : Mettre à jour	Dans : Tout Active Directory Parcourir Recherche personnalisée Avancé	
Supprimer toutes les connexions d'imprimantes partagées Imprimante partagée Chemin partage :	Champ Condition : Valeur : Rechard Liste des conditions : Ajouter Supprimer <ajouter cette="" ci-dessus="" critères="" les="" liste="" à=""> Supprimer</ajouter>	ner out
Mapper au port local (facultatif)	OK Résultats de la recherche :	
Port local :	Nom Type Description	>
Difference (French) Standard (1 élément(s) trouvé(s)	

On applique et après cela notre configuration pour le serveur d'impression est terminé

Partie Serveur de fichier (FS) :

Nous allons installer le rôle de serveur de fichier sur notre windows server 2022



Les rôles a installer sont « Serveur de fichiers » et « Gestionnaire de ressources du serveur de fichier »



Maintenant que le rôle est installer, nous allons nous pencher sur les cliché instantané

Pour cela nous allons dans les fichiers puis nous irons dans « configurer les clichés instantanés » sur le disque C :



Et nous les activons sur le disque C :

Sélectionnez un volu	ume :		
Volume	Heure de la procha	Partages	Utilisé
\\?	Désactivé	0	
🕞 C:\	29/10/2024 12:00	0	320 Mo sur C:\
Activer	Désac	tiver	Paramètres
-Clichés instantané	s du volume sélectionné		
29/10/2024 11:	42		Créer

A la racine du disque C : nous créons le dossier « partage » qui au futur vas devenir notre dossier de partage

📙 Partage	29/10/2024 11:55	Dossier de fichiers
Dorfloor	00/05/2021 10.20	Doccior do fichiore

Dans ce dossier nous créons encore 3 sous-dossier « RH » « direction » et « informatique »

Nom	Modifie le	lype	lail
Direction	29/10/2024 11:54	Dossier de fichiers	
📊 Informatique	29/10/2024 11:54	Dossier de fichiers	
RH	29/10/2024 11:55	Dossier de fichiers	

Pour partager notre dossier de partage nous faisons propriété sur le dossier de partage puis partage avancé et nous cocherons « partager ce dossier »

Partage avancé	×
Partager ce dossier	
Paramètres	
Nom du partage :	
Partage	
Ajouter Supprimer	
Limiter le nombre d'utilisateurs simultanés à : 16777	
Commentaires :	
Autorisations Mise en cache	
OK Annuler Appliquer	

Dans l'onglet autorisation du partage nous pouvons voir que l'on peut choisir qui vois ce dossier et qu'elle action ils peuvent effectuer au dossier. Pour bien le paramétrer nous supprimons « tout le monde » puis nous ajoutons a la place « utilisateurs du domaine » ensuite pour les autorisations nous leurs donnons les droits de lecture et de modification.

1	Autorisations	pour	Partage
-			

Autorizations du parte se		
Autonsations du partage		
Noms de groupes ou d'utilisateu	irs :	
Lucial Sector Se	ologne\Utilisateurs du d	omaine)
	Ajouter	Supprimer
Autorisations pour Utilisateurs de domaine	u Autoriser	Refuser
Contrôle total		
Modifier	\leq	
Lecture		
Informations sur le contrôle d'ac	cès et les autorisations	
ОК	Annuler	Appliquer

Après avoir fait cela pour le dossier partage nous allons gérer les droits des sous-dossier de celui ci. Pour cela nous allons dans les propriétés du sous-dossier (direction pour ma part), onglet sécurité puis nous cliquons sur « avancé »

Général	Partage	Sécurité	Versions précédentes	Personnaliser	Classif	fication	
Nom de l	'objet :	C:\Partage	Direction				
Noms de	aroupes a	ou d'utilisate	urs :				
SR CRE	EATEUR F	PROPRIET	AIRE				
Syst	tème						
Se Adm	ninistrateur	s (SRV-V-F	S-LG\Administrateurs)				
🤱 Utili:	sateurs (SI	RV-V-FS-LG	i\Utilisateurs)				
Pour mod	difier les au	torisations,	cliquez sur Modifier.			Modifier	
Autorisati	ions pour (CREATEUR	PROPRIETAIRE	Aut	oriser	Refuser	
Autorisati	ions pour (CREATEUR	PROPRIETAIRE	Aut	oriser	Refuser	^
Autorisati Contrô Modifie	ions pour (le total	CREATEUR	PROPRIETAIRE	Aut	oriser	Refuser	^
Autorisati Contrô Modifie Lectur	ions pour (le total cation e et exécu	rtion	PROPRIETAIRE	Aut	oriser	Refuser	^
Autorisati Contrô Modifie Lectur Afficha	ions pour (le total cation e et exécu age du cor	Ition	S PROPRIETAIRE	Aut	oriser	Refuser	^
Autorisati Contrô Modifie Lectur Afficha Lectur	ions pour (le total cation e et exécu age du cor e	tion	S PROPRIETAIRE	Aut	oriser	Refuser	^
Autorisati Contrô Modifie Lectur Afficha Lectur Écritur	ions pour (le total cation e et exécu age du cor e e	tion ntenu du do	S PROPRIETAIRE	Aut	oriser	Refuser	^
Autorisati Contrô Modifie Lectur Afficha Lectur Écritur Autoris	ions pour (le total cation e et exécu age du cor e e sations spé	Ition Ition Intenu du do	R PROPRIETAIRE	Aut	oriser	Refuser	< <
Autorisati Contrô Modifie Lectur Afficha Lectur Écritur Autoris Pour les a Avancé	ions pour (le total cation e et exécu age du cor e e sations spé autorisation	tion ntenu du do ciales	Set les paramètres avar	Aut	oriser	Refuser	< >

Nous nous retrouvons sur cette page pour supprimer les utilisateurs mais comme vous pouvez le voir nous ne pouvons pas car le dossier hérite des liens parents. Pour cela nous allons donc désactiver l'héritage et après nous pourrons supprimer les utilisateurs

D	A desinistentes (CDV V		n Mardidian			
roprietaire :	Administrateurs (SRV-V	-FS-LG\Administrateurs)	Viodifier			
Autorisations	Partage Audit	Accès effectif				
our obtenir électionnez intrées d'aut	des informations supplémentaires l'entrée et cliquez sur Modifier (si e orisations :	;, double-cliquez sur une disponible).	entrée d'autori:	sation. Pour moo	difier une entrée (d'autorisation,
Туре	Principal	Accès	Hérité de	:	S'applique à	
Auto	Système	Contrôle total	C:\		Ce dossier, les so	us-dossiers et
🚨 Auto	Administrateurs (SRV-V-FS-L	Contrôle total	C:\		Ce dossier, les so	us-dossiers et
👢 Auto	Utilisateurs (SRV-V-FS-LG\Util	Lecture et exécution	C:\		Ce dossier, les so	us-dossiers et
👫 Auto	Utilisateurs (SRV-V-FS-LG\Util	Spéciale	C:\	(Ce dossier et les	sous-dossiers
Auto	CREATEUR PROPRIETAIRE	Contrôle total	C:\		Les sous-dossiers	et les fichiers
Ajouter Désactive	Supprimer Affich	ner				
Ajouter Désactives Remplace	Supprimer Affich r l'héritage r toutes les entrées d'autorisation o	ner des objets enfants par des	entrées d'auto	risation pouvant	t être héritées de	cet objet
Ajouter Désactive] Remplace	Supprimer Affich r l'héritage r toutes les entrées d'autorisation d	ner des objets enfants par des	entrées d'auto	risation pouvant OK	t être héritées de Annuler	cet objet
Ajouter Désactiver Remplacer	Supprimer Affich r l'héritage r toutes les entrées d'autorisation d	ter des objets enfants par des	entrées d'auto	risation pouvant OK	t être héritées de Annuler	cet objet
Ajouter Désactives Remplaces	Supprimer Affich r l'héritage r toutes les entrées d'autorisation o	des objets enfants par des	entrées d'auto	risation pouvant OK	t être héritées de Annuler	cet objet
Ajouter Désactiver Remplacer	Supprimer Affich r l'héritage r toutes les entrées d'autorisation o sur mounter (si dispor Sécurité Windows	des objets enfants par des	entrées d'auto	risation pouvant OK	t être héritées de Annuler	cet objet
Ajouter Désactiver Remplacer	Supprimer Affich r l'héritage r toutes les entrées d'autorisation d 2 aut mounter (ar diapor Sécurité Windows	des objets enfants par des	entrées d'auto	risation pouvant OK	t être héritées de Annuler	cet objet
Ajouter Désactiver Remplace	Supprimer Affich r l'héritage r toutes les entrées d'autorisation d 2 sur mounter (sr dispor Sécurité Windows Vous ne p	des objets enfants par des	entrées d'auto	risation pouvant OK	t être héritées de Annuler X	cet objet
Ajouter Désactive Remplace	Supprimer Affich	er des objets enfants par des morcy. ouvez pas supprimer -LG\Utilisateurs)" car o	entrées d'auto	risation pouvant OK	t être héritées de Annuler X q ssi	cet objet
Ajouter Désactiver	Supprimer Affich r l'héritage r toutes les entrées d'autorisation of Sécurité Windows Sécurité Windows s Vous ne p (SRV-V-FS- autorisation (SRV-V-FS- autorisation)	eer des objets enfants par des morey. ouvez pas supprimer -LG\Utilisateurs)* car o ons de son parent. Po	"Utilisateurs tet objet héri our supprime oursupprime	risation pouvant OK te les r "Utilisateurs âcher cet obie	t étre héritées de Annuler X Iq ssi ssi	cet objet
Ajouter Désactive] Remplace	Supprimer Affich r l'héritage r toutes les entrées d'autorisation d 2 autorisation Sécurité Windows Sécurité Windows Vous ne p (SRV-V-FS- autorisatio (SRV-V-FS- autorisatio (SRV-V-FS- autorisatio	eer des objets enfants par des uurc,. ouvez pas supprimer -LG\Utilisateurs)" car (ons de son parent. Po -LG\Utilisateurs)," vou les autorisations. Dés	"Utilisateurs tet objet héri our supprime is devez emp activer l'opti	risation pouvant OK ite les r "Utilisateurs êcher cet obje on d'héritage	t étre héritées de Annuler X iq ssi ssi ssi ssi ssi	cet objet
Ajouter Désactive	Supprimer Affich r l'héritage r toutes les entrées d'autorisation d 2 sur mounter (sr dispor Sécurité Windows Vous ne p (SRV-V-FS- autorisatio (SRV-V-FS- autorisatio (SRV-V-FS- autorisatio (SRV-V-FS- autorisatio	des objets enfants par des des objets enfants par des note,. ouvez pas supprimer -LG\Utilisateurs)" car o ons de son parent. Po -LG\Utilisateurs)," vou les autorisations. Dés ons et essayez de sup	"Utilisateurs cet objet héri our supprime s devez emp activer l'opti primer "Utilis	risation pouvant OK te les r "Utilisateurs êcher cet obje on d'héritage ;ateurs	t être héritées de Annuler X q ssi ssi ssi ssi ssi ssi	cet objet

OK

(Il faut choisir convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet)

Amener

ıer

FIOP	riétaire :	Bloquer l'héritage				×
Auto	risations	Que voule	z-vous faire des	autorisations hérit	ées actuelles ?	
Pour sélec Entré	obtenir de tionnez l'e es d'autor	Vous allez bloc d'un objet par	quer l'héritage pour co ent ne s'appliqueront	et objet, ce qui signifie o plus à cet objet.	que les autorisations héritées	e d'a
<u>52</u> 52	Type F Auto S	→ Conve sur ce	ertir les autorisat t objet.	ions héritées en a	utorisations explicites	ous
82. 82.	Auto l Auto l	→ Suppr	imer toutes les a	autorisations hérit	ées de cet objet.	ous s so
SR .	Auto (Annuler	rs e
	Ajouter	Supprimer	Afficher			
D	ésactiver l'	héritage				
Туре	Princip	oal	Accès	Hérité de	S'applique à	
Auto.	Systèm	ne	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-de	ossiers et.
Auto.	Admin	nistrateurs (SRV-V-FS-L	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-de	ossiers et.
	CDEAT	FUR PROPRIETAIRE	Contrôle total	Aucun	Les sous-dossiers et le	s fichiers

Pour ajouter dès a présent, nous obtiendrons cette page et nous choisirons que le groupe direction ai le droit d'accéder au dossier direction, pour les autorisations nous pouvons les choisir d'une manière plus précise.

Tune	Autoriser		
Type:	Autoriser		
S'applique à :	Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers $\qquad \lor$		
Autorisations	avancées :	Af	ficher les autorisations de base
E] Contrôle total	☑ Attributs d'écriture	
~	Parcours du dossier/exécuter le fichier	Écriture d'attributs étendus	
~	Liste du dossier/lecture de données	Suppression de sous-dossier et fichier	
~	Attributs de lecture	Suppression	
~	Lecture des attributs étendus	Autorisations de lecture	
~	Création de fichier/écriture de données	Modifier les autorisations	
~	Création de dossier/ajout de données	Appropriation	
Appliquer (Création de dossier/ajout de données ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux cont	Appropriation	Effacer tout
Appliquer o	Création de dossier/ajout de données ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux cont ondition pour limiter l'accès. Les autorisations spécifiée	☐ Appropriation eneurs faisant partie de ce conteneur s ne seront accordées au principal que si les conditions sont remp	Effacer tout
Appliquer o	Création de dossier/ajout de données ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux cont ondition pour limiter l'accès. Les autorisations spécifiée sible de contacter Active Directory pour accéder aux type	☐ Appropriation eneurs faisant partie de ce conteneur s ne seront accordées au principal que si les conditions sont remp pes de revendications ou pour les vérifier.	Effacer tout
Appliquer of Ajoutez une c	Création de dossier/ajout de données ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux cont ondition pour limiter l'accès. Les autorisations spécifiée ssible de contacter Active Directory pour accéder aux typ ondition	Appropriation eneurs faisant partie de ce conteneur s ne seront accordées au principal que si les conditions sont rempl pes de revendications ou pour les vérifier.	Effacer tout

Nous appliquons et nous reproduisons la même chose pour les autres sous-dossier

entrees a autonautons.

	Туре	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
82	Auto	Système	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et
82	Auto	Administrateurs (SRV-V-FS-L	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et
87	Auto	CREATEUR PROPRIETAIRE	Contrôle total	Aucun	Les sous-dossiers et les fichiers
82	Auto	g_informatique (pologne\g_i	Modification	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et
	Туре	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
82	Auto	Système	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et
82	Auto	Administrateurs (SRV-V-FS-L	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et
82	Auto	CREATEUR PROPRIETAIRE	Contrôle total	Aucun	Les sous-dossiers et les fichiers
82	Auto	g_rh (pologne\g_rh)	Spéciale	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et

Les sous-dossiers on été paramétré mais quant au dossier « partage » lui n'est pas encore bien paramétré. Pour cela, nous allons allé dans les propriété du dossier puis sécurité, pour enfin supprimer les utilisateurs et mettre les utilisateurs du domaine a la place.

	Propriétés de la construction de la construcción	e : Partage				×	
	Général Partag	e Sécurité	Versions précédentes	Personnaliser	Classificati	on	
	Nom de l'objet :	C:\Partage					
	Noms de groupe	s ou d'utilisate	eurs :				
		R PROPRIET	AIRE				
	Administrate	urs (SRV-V-F	S-LG\Administrateurs)				
	🞎 Utilisateurs	(SRV-V-FS-LC	G\Utilisateurs)				
	Pour modifier les	autorisations,	cliquez sur Modifier.		Mo	difier	
Sélec	tionnez un utilisa	teur, un ord	linateur, un compte d	e service ou ur	n groupe		×
Séler	tionnez le type de	cet obiet :					
un u	tilisateur, un groupe	e ou Principal	de sécurité intégré		Т	vpes d'obiets	s
A par	tir de cet emplacer	nent :					
polo	gne.local				E	mplacements	
Entre	z le nom de l'objet	à sélectionne	r (exemples) :				
utilis	ateur du domaine				V	/érifier les nor	ns
				_			

Nous leurs donnons que les droits de lecture et nous choisirons que les paramètre s'applique seulement a ce dossier

S'applique à : Ce dossier seulement	
Autorisations de base :	Afficher les autorisations avancées
Contrôle total	
Modification	
✓ Lecture et exécution	
Affichage du contenu du dossier	
✓ Lecture	
☐ Écriture	
Autorisations spéciales	
Appliquer ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur	Effacer tout

Il nous reste une dernière étape a effectuer, activer l'énumération qui est un paramètre qui permet de ne pas voir les dossier ou l'on a pas accès. Ce paramètre n'est pas obligatoire.

Pour l'activer, nous devons aller dans le gestionnaire de serveur puis sur serveur de fichier et après partage. Nous irons dans les propriété du partage.

€ · · · Partages	🕶 🕝 🚩 Gérer Outils Afficher Aide
Image: Serveurs Volumes Image: Disques Disques Pools de stocka Partages Image: Disques Partages Image: Disques SRV-V-FS-LG (1) Partage Configurer le quota Dossier de travail Cesser de partage Image: Disques Configurer le quota Image: Disques Configurer le quota	Aller à Vue d'ensemble des volumes >

Nous arrivons sur cette page ou nous irons juste dans les paramètres puis nous cocherons « activer l'énumération basée sur l'accès »



Conclusion :

Lors de ce TP nous avons pu paramétré deux serveur un pour l'impression et un autre pour le serveur de fichier. Aucun problème survenue lors de ce TP